


# Rahmen ausrichten, verteilen und vertauschen

Layoutrahmen einzeln zu positionieren ist zeitraubend und mühsam, insbesondere, wenn die Rahmen regelmässig an einem anderen Rahmen, am Satzspiegel oder Seitenrahmen ausgerichtet werden sollen. Um diese Aufgabe zu erleichtern, gibt es in Scribus das Fenster «Ausrichten und Verteilen».

## Ausrichten

- Wählen Sie Menü «Fenster» > «Ausrichten und Verteilen».



Das Fenster Ausrichten und verteilen

### Optionen Ausrichten

Optionen	Funktionen und Vorgehensweise
Relativ zu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zuerst markiertes</li><li>• Zuletzt markiertes</li><li>• Seite</li><li>• Ränder</li><li>• Hilfslinien</li><li>• Markierung</li></ul>
Ausgewählte Hilfslinie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nichts ausgewählt</li><li>• X: oder Y:</li></ul>
Seiten ausrichten durch	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verschieben</li><li>• Grösse ändern</li></ul>

### Symbole Erste Reihe

- Rechte Seiten von Objekten an der linken Seite des ausgewählten Ankers ausrichten.


- Linke Seiten ausrichten
- Auf vertikaler Achse zentrieren
- Rechte Seiten ausrichten
- Linke Seiten von Objekten an der rechten Seite des ausgewählten Ankers ausrichten.

### Zweite Reihe

- Unterseiten von Objekten an der Oberseite des ausgewählten Ankers ausrichten.
- Obere Seiten ausrichten
- Auf horizontaler Achse zentrieren
- Untere Seiten ausrichten
- Unterseiten von Objekten an der Oberseite des ausgewählten Ankers ausrichten.

## Ausrichten an Seitenränder

Im Aufklappmenü **Relativ zu** stellst du ein, an welchem Element deines Dokuments sich ein Rahmen ausrichten soll.



Mit dem Tool kannst du mehrere Rahmen, aber auch einzelne Rahmen, ausrichten. Hast du in einem Dokument mehrere untereinander angeordnete Rahmen, die du am linken Seitenrand ausrichten möchtest, stellst du im Auswahlfeld die Option **Ränder** ein. Anschliessend markierst du die Rahmen. Hierbei musst du darauf achten, dass alle Rahmen von der Markierung vollkommen umschlossen sind. Mit einem Klick auf das Symbol **Linke Seiten ausrichten** richtest du alle Rahmen am linken Seitenrand aus, ohne sie mühsam verschieben zu müssen.

Auf die Gleiche Weise kannst du Objekte auch am rechten Seitenrand und vertikal am oberen und unteren Seitenrand ausrichten.


## Ausrichten an Hilfslinie

Um ein oder mehrere Rahmen an einer Hilfslinie auszurichten, musst du die Hilfslinie zunächst anlegen.

Wähle im Aufklappmenü **Relativ zu** die Option **Hilfslinie** aus.

Positioniere den Cursor in das Feld Ausgewählte Hilfslinie und klicke anschliessend die Hilfslinie an, an der sich der Rahmen ausrichten soll. Die Rahmenposition erscheint automatisch im Feld.

Markiere nun die Rahmen, die du an der Hilfslinie ausrichten möchtest und wähle dann im Assistenten die entsprechende Ausrichtung aus.



An Hilfslinien ausrichten

### Ausrichten an Zuerst markiertes bzw. Zuletzt markiertes


Mit diesen Einstellungen kannst du einen Rahmen an einem anderen Rahmen ausrichten. Je nachdem, in welche Richtung du die Rahmen markierst, werden sich die anderen Rahmen an dem Rahmen, der zuerst bzw. zuletzt umschlossen war ausrichten.



zuerst-zuletzt-markiertes

### Rahmengröße angleichen

Als dritte Option im Ausrichten und Verteilen Tool können die Rahmengrößen angepasst werden. Du kannst die Größe deiner Rahmen über das Eigenschaftenfenster manuell für jeden Rahmen auf eine bestimmte Größe setzen, oder einfach über das Ausrichten und Verteilen Tool die Breite bzw. Höhe an einem bestimmten Rahmen anpassen.



**Beispiel:**


Das Bild der Karettschildkröte ist 60 px breit. Nun soll das Textfeld darunter an die Breite angepasst werden. Zuerst sollten die Rahmen an der linken Seiten entweder am Rahmen oder aneinander ausgerichtet werden.

1. Wählen Sie im Aufklappmenü «Relativ zu» «Zuerst markiertes».
2. Die Option «Seiten ausrichten durch» stellst du auf «Grösse ändern».
3. Klicke nun auf das Symbol «Rechte Seiten ausrichten», um die Breite des Textrahmens an die Breite des Bildrahmens anzugleichen.

---

## Verteilen

Das zweite Register im Ausrichten und Verteilen Tool verteilt die Rahmen horizontal bzw. vertikal.



Der Reiter verteilen

### Symbole

#### Erste Reihe

- Linke Seiten gleichmässig verteilen
- Objektmitten gleichmässig horizontal verteilen
- Rechte Seiten gleichmässig verteilen
- Gleicher horizontaler Abstand zwischen Objekten

#### Zweite Reihe

- Unterseiten gleichmässig verteilen
- Objektmitten gleichmässig vertikal verteilen
- Oberseiten gleichmässig verteilen
- Gleicher vertikaler Abstand zwischen Objekten

#### Dritte Reihe

- Gleiche horizontale Abstände zwischen Objekten und Seite

- Gleiche vertikale Abstände zwischen Objekten und Seite
- Gleiche horizontale Abstände zwischen Objekten und Satzspiegel
- Gleiche vertikale Abstände zwischen Objekten und Satzspiegel

#### Vierte Reihe

- Horizontaler Abstand zwischen Objekten wie angegeben
- Vertikaler Abstand zwischen Objekten wie angegeben

**Abstand:** Verteilung der Objekte wie angegeben


**Umgekehrte Verteilung:** Beim Verteilen auf Grundlage eines festgelegten Abstandes wird die Verteilungsrichtung umgekehrt.

#### Beispiel:

Du möchtest deine Rahmen mit einem Zwischenraum von 10 mm vertikal anordnen. Aktiviere das Register Verteilen, stelle einen Abstand von 10 mm ein.


Markiere die Rahmen, die du verteilen möchtest und klicke auf das Symbol für vertikal verteilen.

Anschliessend musst du die Rahmen nur noch ausrichten.



## Vertauschen

- Objekte nach links vertauschen
- Objekte nach rechts vertauschen



Der Reiter vertauschen

Ich wünsche dir viel Spass beim Ausprobieren des Ausrichten- und Verteilen-Tools.

Gruss Anke

---

Creative Commons Lizenzvertrag  
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung  
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

---