

# Inhaltseigenschaften Textrahmen

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Wählen Sie das Werkzeug «Objekt auswählen» und dann einen Rahmen aus.
  - Wählen Sie das Werkzeug «Rahmeninhalt bearbeiten» aus und klicken Sie in den Textrahmen bzw. markieren Sie Text.
2. Wählen Sie Menü «Fenster» > «Inhaltseigenschaften», Tastaturbefehl F3.  
Es erscheint das Fenster «Texteigenschaften».





Abbildung: Das Fenster «Inhaltseigenschaften»

## ▼ Texteigenschaften



Direkte Absatz-  
formatierung entfernen

Abbildung: Das Register Text

## Optionen Texteigenschaften

Option	Funktion und Vorgehensweise
Familie	Schriftfamilie des ausgewählten Textes oder des Textrahmens.
Schriftstil	Stärke, Neigung, Variation
Schriftgrad	Schriftgrösse
Zeilenabstand	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fester Zeilenabstand</li> <li>Automatischer Zeilenabstand</li> <li>Am Grundlinienraster ausrichten</li> </ul>
Ausrichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechtsläufiger Absatz</li> <li>Linksläufiger Absatz</li> <li>Linksbündig</li> <li>Zentriert</li> <li>Rechtsbündig</li> <li>Blocksatz</li> <li>Erzwungener Blocksatz</li> </ul>
Absatzstil	Absatzstil des markierten Textes oder Absatzes.
Zeichenstil	Zeichenstil des markierten Textes oder Absatzes.
Direkte Zeichen- formatierung entfernen	

Die Abstände der Grundlinien werden im Menü «Datei» > «Dokument einrichten...» > «Hilfslinien» > «Grundlinienabstand» und «Grundlinienversatz» eingestellt.

### ▼ Farben und Effekte

In den Aufklappmenüs wählen Sie die Farbe der Zeichen und der Zeichenumrisse aus. Hier können Sie auch den Tonwert festlegen.



Abbildung: Das Register «Farben und Effekte»

### Optionen Farben und Effekte

Option	Funktion und Vorgehensweise
Farbe des markierten Textes	Wenn die Option Umrandung aktiviert ist, ist diese Farbe gleichzeitig die Füllfarbe. Wenn die Option «Schattierter Text» aktiviert ist, ist diese Farbe die oberste Farbe.
Farbe des Textumrisses und/oder des Schlagschattens	Je nach dem was ausgewählt ist. Wenn beide Optionen aktiviert sind, gilt diese Farbe auch für beide.
Hintergrundfarbe	Hintergrundfarbe des ausgewählten Textes.

### Optionen Symbole

Option	Funktion und Vorgehensweise
Text unterstreichen	Halten Sie die Maustaste gedrückt, um die Linienstärke und den Versatz selbst zu bestimmen.
Nur Wörter unterstreichen	Halten Sie die Maustaste gedrückt, um die Linienstärke und den Versatz selbst zu bestimmen.
Tiefstellen	Die Zeichengrösse im Verhältnis zum Text wird unter Menü «Datei» > «Dokument einrichten...» > «Typographie» vorgenommen.
Hochstellen	Die Zeichengrösse im Verhältnis zum Text wird unter Menü «Datei» > «Dokument einrichten...» > «Typographie» vorgenommen.
Grossbuchstaben	Versalien
Kapitälchen	
Durchgestrichen	Halten Sie die Maustaste gedrückt, um die Linienstärke und den Versatz selbst zu bestimmen.
Umriss	Halten Sie die Maustaste gedrückt, um die Linienstärke selbst zu bestimmen.
Schattierter Text	Halten Sie die Maustaste gedrückt, um den Abstand des Schattens selbst zu bestimmen.

## ▼ Position der ersten Zeile




Abbildung: Das Register «Position der Ersten Zeile»

## Position erste Zeile

Option	Funktion und Vorgehensweise
Oberlänge	Die Höhe der ersten Zeile im Textrahmen richtet sich nach der Höhe des grössten verwendeten Buchstaben.
Versalhöhe	Die Höhe der ersten Zeile im Textrahmen richtet sich nach der Versalhöhe der verwendeten Schrift(en).
Zeilenabstand	Die Höhe der ersten Zeile im Textrahmen richtet sich nach dem Zeilenabstand.
Grundlinienraster	Die Höhe der ersten Zeile im Textrahmen richtet sich nach dem Grundlinienraster.

## ▼ Waisenkind/Hurenkind




Abbildung: Das Register Waisenkind/Hurenkind

## Optionen Waisenkind/Hurenkind

Option	Funktion und Vorgehensweise
Waisenkind	Stellt sicher, dass die ersten Zeilen eines Absatzes nicht vom Reste getrennt werden. Alineabeginn am Fusse der Kolumne
Hurenkinder	Stellt sicher, dass die letzten Zeilen eines Absatzes nicht vom Reste getrennt werden. Bezeichnung für eine oben an der Seite stehende Ausgangszeile.
oZeilen	= Ausgeschaltet
Absatz zusammenhalten	Stellt sicher, dass der Absatz nicht auf zwei Seiten oder Spalten verteilt wird.

Option	Funktion und Vorgehensweise
Mit nächstem Absatz zusammenhalten	Stellt sicher, dass der Absatz automatisch auf die nächste Seite oder die nächste Spalte verschoben wird, wenn der nächste Absatz sich nicht auf derselben Seite bzw. in derselben Spalte befindet.

### ▼ Absatzeffekte





Abbildung: Das Register «Absatzeffekte»


### Optionen Absatzeffekte

Option	Funktion und Vorgehensweise
Keine Absatzeffekte	= Ausgeschaltet


### Optionen Initialen



### Optionen Aufzählungsliste



## Optionen Numerierte Liste



## Optionen Numerierte Liste

Option	Funktion und Vorgehensweise

## ▼ Spalten &amp; Textabstände




Abbildung: Das Register «Spalten und Textabstände»

## Optionen Spalten und Textabstände

Option	Funktion und Vorgehensweise
Vertikale Ausrichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oben</li> <li>• Mitte</li> <li>• Unten</li> </ul>
Spalten	Anzahl der Spalten im Textrahmen
Abstand	Zwischenschlag, der Leerraum zwischen Spalten beim Spaltensatz oder zwischen Satzgruppen
Breite	Spaltenbreite
Oben, Unten, Links, Rechts	Abstand des Textes vom Rahmenrand.

Tabulatoren




Abbildung: Das Fenster «Tabulatoren bearbeiten»

▼ Optischer Randausgleich




Abbildung: Das Register «Optischer Randausgleich»

Optionen Optischer Randausgleich

Option	Funktion und Vorgehensweise
Keiner	= Ausgeschaltet

▼ Silbentrennung




Abbildung: Das Register «Silbentrennung»

Optionen Silbentrennung

Option	Funktion und Vorgehensweise
Kürzestes Wort	Länge des kürzesten Wortes, das getrennt werden soll.
Aufeinanderfolgende Trennungen	Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Trennungen. Null bedeutet unbegrenzt.
Trennzeichen	Silbentrennzeichen für automatische Trennung. Kann leer bleiben.



## ▼ Erweiterte Einstellungen




Abbildung: Das Register «Erweiterte Einstellungen»

## Optionen Erweiterte Einstellungen

Option	Funktion und Vorgehensweise
	Abstand der Zeichen von der Grundlinie
	Zeichenabstand anpassen
	Zeichenbreite skalieren
	Zeichenhöhe ändern

## Optionen Wortabstand (% des Standardabstandes)

Option	Funktion und Vorgehensweise
Minimal:	Minimaler Wortabstand
Normal:	Normaler Wortabstand

## Optionen Glyphenstauchung

Option	Funktion und Vorgehensweise
Minimal:	Minimale Schrumpfung der Glyphe
Maximal:	Maximale Ausdehnung der Glyphe



## ▼ Font-Funktionen




Abbildung: Das Register «Font-Funktionen»

## ▼ Eigenschaften des Pfadtextes




Abbildung: Das Register «Eigenschaften des Pfades»

## Optionen Eigenschaften des Pfadtextes

Option	Funktion und Vorgehensweise
Typ:	Standard, Stufen, Versatz
Anfangsposition:	
Abstand zur Kurve:	
Text umkehren	
Kurve zeigen	